



Thunderbird: SMTP-Authentifizierung überprüfen - POP3/IMAP Postfach einrichten

Prüfen ob die SMTP-Authentifizierung in Thunderbird bereits aktiv ist. Um die SMTP Authentifizierung in Ihrem Thunderbird zu prüfen und gegebenenfalls zu aktivieren, öffnen Sie Thunderbird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr E-Mail Postfach in der linken Leiste und wählen Sie Einstellungen.



Im Einstellungs-Fenster wählen Sie in der linken Leiste, ganz unten "**Postausgangsserver (SMTP)**", dort klicken Sie auf Ihren Postausgangsserver und tragen Ihre SMTP-Relaydaten ein, unter Benutzername empfehlen wir, gerade bei Mehrkontenbetrieb **nur einen Standardserver** für den Versand ausgehender Mails zu definieren, unter Benutzername tragen Sie **unbedingt die der E-Mail-Adresse zugeordnete Nummer ein!**



Ihr Postausgangsserver hat in der Regel eine der folgenden Bezeichnungen:

Wenn Sie den Ihrer Domain zugeordneten Server nutzen:

smtp.ihredomain.tld

Wenn Sie unserer Empfehlung gefolgt sind, nutzen Sie unsere SMTP-Relaypool-Server:

smtprelaypool.ispgateway.de

Nachdem Sie den Postausgangsserver ausgewählt haben, klicken Sie auf den Button **"Bearbeiten"**. Falls es sich bei Ihrem Postausgangsserver um **smtprelaypool.ispgateway.de** handelt, wählen Sie unter Verbindungssicherheit **"SSL/TLS"**, sonst **"Keine"**. Als Benutzernamen tragen Sie bitte die Ihrer E-Mail-**Adresse zugeordnete Benutzernummer** ein.

SMTP-Server

Einstellungen

Beschreibung: SMTP 653004 (breu@compro-online.de)

Server: smtprelaypool.ispgateway.de

Port: 465 Standard: 465

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: 653094

OK Abbrechen


Klicken Sie danach auf **"OK"** um die Änderungen zu übernehmen.

Nun ist die SMTP-Authentifizierung bei Ihrem Thunderbird richtig konfiguriert.

Falls dies der Fall ist, ist die SMTP-Authentifizierung in Ihrem Thunderbird bereits aktiviert. Sie brauchen somit keine weiteren Änderungen vorzunehmen und können die nachfolgende Anleitung, wie Sie Ihr Postfach neu einbinden ignorieren.

Postfach mit SMTP-Authentifizierung in "Thunderbird" neu einbinden

In Thunderbird klicken Sie links oben auf Datei und dort auf Neu->Existierendes E-Mail-Konto:



Es erscheint nun das folgende Fenster, in welchem Sie Ihre E-Mail Daten hinterlegen können:

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Für den Fall, dass Ihnen das Kennwort Ihres Postfachs nicht bekannt ist, haben Sie die Möglichkeit, dieses in Ihrem Kundenmenü einzusehen oder zu ändern.

In der Regel findet Thunderbird die Mailserver und man kann einfach auf "Fertig" klicken.

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden in der Mozilla ISP-Datenbank gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern) POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingang-Server: IMAP, sslmailpool.ispgateway.de, SSL

Postausgang-Server: SMTP, smtprelaypool.ispgateway.de, SSL

Benutzername: email@ihredomain.tld

Falls die Mailserver von Thunderbird nicht gefunden wurden, klicken Sie auf "Manuell bearbeiten" und tragen Sie folgende Daten ein:

Mit SSL:

Posteingang-Server:
IMAP oder POP3
Server-Adresse: **sslmailpool.ispgateway.de**
Port: **993** # Falls der Empfang über POP3 gewünscht ist: **995**
SSL: SSL/TLS
Authentifizierung: **Passwort, normal**

Postausgang-Server:
SMTP
Server-Adresse: **smtprelaypool.ispgateway.de**
Port: **465**
SSL: **SSL/TLS**
Authentifizierung: **Passwort, normal**
Benutzername: **Ihre E-Mail - Nummer**

Ohne SSL:

Posteingang-Server:
IMAP oder POP3
Server-Adresse: **imap.ihredomain.tld** oder **pop.ihredomain.tld**
Port: **143** # Falls der Empfang über POP3 gewünscht ist: **110**
SSL: **Automatisch erkennen**
Authentifizierung: **Passwort, normal**

Postausgang-Server:
SMTP
Server-Adresse: **smtp.ihredomain.tld**
Port: **25**
SSL: **Automatisch erkennen**
Authentifizierung: **Passwort, normal**
Benutzername: **Ihre E-Mail - Nummer**

Nach einem Klick auf Fertig ist das Postfach in Thunderbird eingebunden und kann regulär verwendet werden.

Hinweis: Beim SMTP-Server statt E-Mail-Adresse E-Mail-Nummer verwenden!

Nun sehen Sie ein Formular, in welches Sie die notwendigen Daten der zu verwendenden Server und Ihres Postfachs eintragen können. Füllen Sie dieses Formular aus.

Für den Fall, dass Ihnen das Kennwort Ihres Postfachs nicht bekannt ist, haben Sie die Möglichkeit, dieses in Ihrem Endkundenmenü einzusehen oder zu ändern.

<http://www.compro-tel.net/> und dann „Endkundenmenü

Ihr

COMPRO Service Team

COMPRO© Computerprogramme – 2012/2013